

Du får inte:

- Plantera torra plantor
- Skada plantans stam
- Flytta över SCAs plantor till en korg
- Dra upp mer än en planta i taget ur kassetten


Hantering av plantor

- Om det blir plantor över på ett objekt måste de planteras först vid nästa.
- Plantkassetter får förvaras max 7 dagar innan plantering!

SCA SKOG AB

851 88 Sundsvall
Tel vx 060-19 30 00
Fax 060-19 33 29

Planteringsrör – arbetsteknik




Vid plantering med behandlad plant

- Använd handskar
- Tvätta händerna innan du äter, och alltid efter dagens slut
- Om du som utför arbetet är under 18 år måste du ha särskild utbildning

Avlägg och plantdepå

Vid förvaring av kemiskt behandlade plantor måste minimiavståndet till rinnande vattendrag och sjöar vara minst 20 meter.

Plantorna skall alltid förvaras i skugga.



Om tillgång till vatten saknas, medtag vatten till avlägget. SCAs plantor skall alltid planteras välvattnade!

Kantskydd skall alltid användas för att skydda plantorna mot uttorkning.

Samla alltid ihop tomma plantlådor. De skall aldrig lämnas kvar ute på hygget!

Så här ska Du plantera



Grundförutsättningar för att en planta skall vara godkänt planterad är:

- Minst 10 cm in från ytterkant av markberedningen
- Djupplanterad, dvs. att torvproppen skall vara minst 3 cm ner och övermyllad.
- Minst 1 meter mellan varje planta

Poängskala beroende på plantans placering enligt nedan:

5:a



Plantera i den omvända torvan med mineraljord. Sätt plantan så att den omges av minst 10 cm mineraljord. Torvproppen skall vara minst 3 cm ner och övermyllad med mineraljord.

4:a




Plantering i omvänd torva delvis täckt med mineraljord.

1-9 cm mineraljord runtom plantans rothals.

Plantera i den omvända torvan och centrera i den mineraljord som finns. Sätt plantan så djupt att torvproppen når mineraljorden under torvproppen. Torvproppen ska vara minst 3 cm ner och övermyllad med mineraljord.

Torv-3:a



Plantering i omvänd torva.

Ingen mineraljord runtom plantans rothals.

Plantera i den omvända torvan. Sätt plantan så djupt att torvproppen når mineraljorden under torvproppen. Torvproppen ska vara minst 3 cm ner i torven och övermyllad.

Mineral-3:a




Plantering i fläck/harvspår där mineraljord dominerar.

Mineraljord dominerar 10 cm runtom plantans rothals.

Plantera i förhöjd punkt minst 10 cm från gångjärnet. Torvproppen ska vara minst 3 cm ner och övermyllad med mineraljord.

Humus 3:a



Plantering i fläck/harvspår där humus dominerar.

Humus dominerar 10 cm runt om plantans rothals.

Plantera i förhöjd punkt minst 10 cm från gångjärnet. Torvproppen ska vara minst 3 cm ner och övermyllad.

För de olika trädslagen gäller följande:

För **tall** och **contorta** är samtliga ovanstående planteringspunkter godkända.

För **gran** är det enbart plantering i omvänd torva med eller utan mineraljord som är tillåten planteringspunkt, **dvs 5:a, 4:a och Torv-3:a är godkända.**

Observera att det kan förekomma avvikelser, kontrollera trakt-direktivet "Beställning föryrngning" där det framgår om annat gäller.

Planteringsförband

Minsta avståndet mellan planter är 1 meter, gäller även självföryngrade planter. Utnyttja alltid de bästa planteringspunkterna än att strikt hålla avståndet i tabellen nedan.

Ståndortsindex	Planter per hektar	Medelavstånd meter
H100 Tall och gran	Vid plantering av tall, gran och contorta	
>26	2500	2,0
22-26	2300	2,1
<22	2000	2,2